

Sectie SWF

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: SWF* (samenwerkingsfunctionaliteit) gerangschikt op item.

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
ActieverzoekNwezaak	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan leidt elk binnenkomend actieverzoek tot een nieuwe omgevingszaak. Ook indien SWF ruimte-id al voorkomt. Compartiment heeft eigen kolom <code>tbcompartiment.ActieverzoekNwezaak</code> .
AlgemeenEndpoint	Tekst	Hier dient het algemene gedeelte van het endpoint van de landelijke samenwerkingsfunctionaliteit te staan bijvoorbeeld https://pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl/overheid/samenwerken/api/behandelen/v4/ .
ClientCertificaatNaam	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> dient de naam van het certificaat te staan namelijk <i>digikoppeling.open-wave.nl_20210624.p12</i> .
CertificaatPassword	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> dient het password van het certificaat gecrypt opgeslagen te worden. Deze gecrypte waarde wordt door REM aangeleverd (de string begint met waarde <i>02_</i>).
CertificaatType	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> dient het type van het certificaat te staan namelijk <i>PKCS12</i> .
Documenttype	Tekst	Het documenttype dat wordt gebruikt indien een swf-document wordt opgeslagen bij de geregistreerde documenten (tbcorrespondentie). Indien leeg of instelling bestaat niet dan wordt de waarde <i>SWF</i> gebruikt.
MessageLog_InkomendeActieverzoeken	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de berichten van de operatie <i>Ophalen Inkomende Open Actieverzoeken</i> gelogd in de beheertabel <code>tbmessagelog</code> . Dit is niet altijd nodig en bovendien verzwarend, vandaar deze instelling. Uitgaande berichten naar samenwerkingsfunctionaliteit vanuit de tegel <i>Samenwerkingsruimte</i> bij een omgevingszaak, worden wel altijd gelogd in de tabel <code>tbmessagelog</code> (mits de instelling <i>Sectie: OWB, Item: MessageLog</i> aangevinkt is).
MessageLog_SynchroniseerOpenSWFRuimtes	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de berichten van de operatie <i>SynchroniseerOpenSWFRuimtes</i> gelogd in de beheertabel <code>tbmessagelog</code> . Dit is niet altijd nodig en bovendien verzwarend, vandaar deze instelling. Uitgaande berichten naar samenwerkingsfunctionaliteit vanuit de tegel <i>Samenwerkingsruimte</i> bij een omgevingszaak, worden wel altijd gelogd in de tabel <code>tbmessagelog</code> (mits de instelling <i>Sectie: OWB, Item: MessageLog</i> aangevinkt is).
OINvanZender	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> dient het OIN-nummer te staan van de (hort) organisatie die OpenWave gebruikt en die dus in de whitelist voor moet komen. Bijvoorbeeld de omgevingsdienst ODDEVALLEI zal <i>00000001852282229000</i> als waarde moeten invullen. Een compartiment heeft eigen kolom: <code>tbcompartiment.dvswfoinzender</code> waarin een opsomming van OIN-nummers - gescheiden door puntkomma - die bij het compartiment van toepassing zijn voor het binnenhalen van actieverzoeken opgegeven kan worden.
	Info	In de kolom <i>dvinfo</i> kunnen OIN-nummers opgesomd worden gescheiden door een puntkomma die - naast de host uit kolom <i>Tekst</i> - ook worden opgevraagd bij het binnenhalen van actieverzoeken (samenwerkingsverband gemeentes zoals BEL).

Item	Kolom	Omschrijving
vertalingVertrouwelijkheid	Geta1	De documenten in het SWF krijgen vertrouwelijkheidsindicatie <i>SV (strikt vertrouwelijk)</i> of <i>RV (regulier vertrouwelijkheid)</i> . Met deze instelling kan men aangeven welke dnkey uit tbvertrouwelijkheid correspondeert met de vertrouwelijkheidsindicatie opgegeven in SWF. Bestaat deze instelling niet (of is er een foutieve dnkey opgegeven bij <i>Geta1</i> dan wel <i>Geta2</i>) dan kijkt het programma naar de default vertrouwelijkheid voor OLO/DSO documenten zoals opgegeven in kolom <i>Tekst</i> van instelling <i>Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: OloVertrouwelijkheid</i> (voor compartiment naar tbcompartiment.dvolodsovertrouwelijkheid). In <i>Geta1</i> kan men de tbvertrouwelijkheid.dnkey opgeven voor indicatie SV .
	Geta2	In <i>Geta2</i> kan men de tbvertrouwelijkheid.dnkey opgeven voor indicatie RV .

swf

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_swf?rev=1704701211

Last update: 2025/10/03 10:30

