

# Sectie KoppelingGBA

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: koppelingGBA* gerangschikt op item. Zie [BRP \(GBA\) bevraging](#).

## Items Configuratie tabel

| Item                     | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AllowAllHostnameVerifier | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charset                  | Tekst        | StUF bericht. Hier kan opgegeven worden welke charset in de xml header wordt gebruikt bijv. utf-8. (default is dat ISO-8859-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HTTPSoapAction           | Tekst        | De soapaction voor het npsLv01 vraagbericht is <a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/npsLv01">http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/npsLv01</a> . LET OP: de soapactions kunnen ingesloten moeten zijn met dubbele quotjes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Methode                  | Tekst        | Alleen de waardes <i>StUF-BG 310</i> of <i>Competent</i> zijn toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan begrijpt het programma dat de koppeling actief is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Getal1       | De wizard voor het ophalen van de gegevens heeft een te bepalen bereik waarvoor een default in te stellen is met de getallen 1.0, 2.0 of 3.0. Indien leeg dan is de default: 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zender_Applicatie        | Getal2       | Hier kan het maximum aantal retourobjecten opgegeven worden (default 100) bij StUG BG 310 npsLv01 bericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Tekst        | Hier kan de sortering worden opgegeven (default 2) bij StUG BG 310 npsLv01 bericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zender_Gebruiker         | Getal1       | Indien een waarde 1 of een waarde 2 EN indien zender-gebruiker op de gemeentetabelkaart (tb33gemeente.dvstufnhrzendergeb) in het blok <i>GBAV/BPR Stuf BG stuurgegevens</i> leeg is dan zal OpenWave - indien <i>Getal1</i> de waarde 1 heeft - het stuurgegeven <zender> <gebruiker> in het StUF-bericht npsLv01 vullen met de loginnaam (tbmedewerkers.dvloginnaam) van de inlogger. Indien <i>Getal1</i> de waarde 2 heeft, dan de email van de inlogger (tbmedewerkers.dvemail). Sedert versie 1.32.3 zal deze instelling ook bij het opvragen van de NHR-gegevens de mogelijkheid bieden om de loginnaam of email-adres van de aanvrager mee te sturen: dit werkt volgens dezelfde logica (indien <i>Getal1</i> = 1, stuur dan loginnaam / indien <i>Getal1</i> = 2, stuur dan e-mail adres) |

From:

<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:

[https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_koppelingba](https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelingba)

Last update: **2026/07/15 10:19**

