

Sectie Welstand

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Welstand* gerangschikt op item. Instellingen die nodig zijn voor het kiezen van een conclusie op de speciale welstandspagina achter een welstandsadvies (bij de adviesinstantie in het beheerportaal is de kolom *welstandsadvies* aangevinkt).

Waarschuwing

De eerste vier items bestaan uit twee woorden gescheiden door een spatie.

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
welstandnota positief	Tekst	De hier ingevoerde tekst is de default waarde voor de kolom <i>conclusietekst</i> op de speciale welstandspagina bij de keuze welstandnota positief
welstandnota negatief	Tekst	De hier ingevoerde tekst is de default waarde voor de kolom <i>conclusietekst</i> op de speciale welstandspagina bij de keuze welstandnota negatief
beeldkwaliteit positief	Tekst	De hier ingevoerde tekst is de default waarde voor de kolom <i>conclusietekst</i> op de speciale welstandspagina bij de keuze beeldkwaliteit positief
beeldkwaliteit negatief	Tekst	De hier ingevoerde tekst is de default waarde voor de kolom <i>conclusietekst</i> op de speciale welstandspagina bij de keuze beeldkwaliteit negatief
niet ontvankelijk	Tekst	De hier ingevoerde tekst is de default waarde voor de kolom <i>conclusietekst</i> op de speciale welstandspagina bij de keuze niet ontvankelijk
Onbekend	Tekst	De hier ingevoerde tekst is de default waarde voor de kolom <i>conclusietekst</i> op de speciale welstandspagina bij een andere keuze dan de bovenstaande

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_welstand?rev=1752759501

Last update: 2026/07/15 11:07

