

# Sectie Logon

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Logon* gerangschikt op item. Zie [Inloggen](#). Zie ook de instellingen bij *Sectie: Inloggegevens* voor instellingen m.b.t. wachtwoord vergeten.

## Items Configuratie tabel

| Item           | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-factor       | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt<br>EN op de medewerkerskaart de kolom <i>2-factor type</i> is ingevuld met de waarde 1 (email) of 2 (sms)<br>EN op de medewerkerskaart de kolom <i>2-factor auth. opheffen</i> NIET is aangevinkt<br>EN het IP-adres waar vanuit wordt ingelogd voldoet aan geen enkel masker gedefinieerd in de kolom <i>dviprange</i> van de tabel <i>tbipranges</i> (beheerportaal-Nieuw) waarvoor geldt dat de kolom <i>dlskip2factor</i> de waarde 'T' heeft (aangevinkt is) en vervaldatum leeg, DAN zal de gebruiker met 2-factor moeten inloggen. |
| AfzenderAdres  | Tekst        | Deze instelling verwijst naar het afzenderadres van waar 2-factor unlock-codes worden verstuurd EN naar het afzenderadres van waar de gebruikersnaam vergeten, wachtwoord vergeten en 2-factor unlock-codes worden verstuurd.<br>In dit laatste geval zal indien de tekst leeg is OF de instelling niet bestaat, de afzender <code>noreply@openwave.nl</code> zijn.                                                                                                                                                                                         |
| bcrypt_costs   | Getal1       | Het aantal costs waarmee een nieuw password wordt gecrypt. Default 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ExternOLOLogin | Tekst        | HTTPS authenticatiennaam waarmee een extern REM programma zoals DUSK OpenWave API's kan aanroepen voor de verwerking van OLO-berichten en bijlages Deze moet overeenkomen met een medewerkerslogin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ExternOLOPass  | Tekst        | HTTPS (plain) authenticatiepassword (basic) waarmee een extern REM programma zoals DUSK OpenWave API's kan aanroepen voor de verwerking van OLO-berichten en bijlages. Deze moet overeenkomen met een medewerkerspassword bij de genoemde medewerkerslogin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Logo           | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan zal de tekst in het Tekstblok bepalen waar het logo zich zal bevinden. Indien uitgevinkt dan zal een default koptekst getoond zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Tekst        | Geeft de positie aan van het logo. Mogelijke waardes zijn top (default) of left. Voor het scherm van de loginverklaringen zal het logo altijd <i>top</i> worden uitgelijnd ongeacht welke waarde <i>Tekst</i> heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Item                          | Kolom  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Getal2 | Deze waarde bepaald de breedte van het logo, mits deze aan de linkerkant (left) is gepositioneerd. Default:195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimumwachtwoordcomplexiteit | Getal1 | defaultwaarde = 3. Alleen 0,1,2,3 of 4. Geeft de mate van verplichte complexiteit aan bij het definiëren van een nieuw wachtwoord door de inlogger.<br>0 # too guessable: risky password. (guesses < duizend)<br>1 = very guessable: protection from throttled online attacks. (guesses < 1 miljoen)<br>2 = somewhat guessable: protection from unthrottled online attacks. (guesses < 100 miljoen)<br>3 = safely unguessable: moderate protection from offline slow-hash scenario. (guesses < 10 miljard)<br>4 = very unguessable: strong protection from offline slow-hash scenario. (guesses >= 10 miljard) |
| Pass_MinLength                | Getal1 | Minimale lengte van een password. Default 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Password_MaxDagenSindsCreatie | Getal1 | Het aantal dagen dat een password geldig is. De datum dat een nieuw password wordt toegekend, wordt opgeslagen in de medewerkerstabel (dddatumpassword). Defaultwaarde = 365.<br>Nadat is ingelogd ontstaat er een sessie. Deze sessie is een aantal uren geldig conform de instelling onder <i>Getal1 van Sectie: Sessie Item: MaxUurSindsAanroep</i> (default 12). Is de sessie verlopen moet opnieuw worden ingelogd.                                                                                                                                                                                       |
| TokenExpireSeconds            | Getal1 | In <i>Getal1</i> kan het aantal seconden opgegeven worden dat een uitgegeven token door OpenWave geldig is. Default is dit 300 seconden. Zie ZGW-API's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | Getal2 | Het aantal uur dat een uitgegeven token bewaard wordt in de tabel tbaccesstoken. Defaultwaarde 8. Indien 0 of kleiner wordt niet opgeschoond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WachtAantalMilliseconden      | Getal1 | Het aantal milliseconden dat wordt gewacht na een foute inlogpoging alvorens een nieuwe poging kan worden gedaan. Default 3000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Inloggen

From:  
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_logon](https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_logon)

Last update: 2026/07/09 09:41

