

Sectie ExterneLink

Hieronder de instellingen uit de [configuratietafel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: ExterneLink* gerangschikt op item.

Items Configuratietafel

Item	Kolom	Omschrijving
ApvOverig	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal APV/Overig De variabelen:
		%zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum
		%zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum
		%zaaknr% met de OpenWave zaakcode %dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Apv/Overig zaken, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled
BouwSloop	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Bouw/Sloop De variabelen:
		%zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum
		%zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum
		%zaaknr% met de OpenWave zaakcode
		%dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Bouw/Sloop zaken, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled

Item	Kolom	Omschrijving
Handhaving	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Handhaving. De variabelen:
		%zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de startdatum
		%zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de startdatum
		%zaaknr% met de OpenWave zaakcode
		%dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Handhavingszaken, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled
Horeca	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Horeca. De variabelen:
		%zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum
		%zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum
		%zaaknr% met de OpenWave zaakcode
		%dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Horeca, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled
Info	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Info. De variabelen:
		%zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum
		%zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum
		%zaaknr% met de OpenWave zaakcode
		%dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Info zaken EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled

Item	Kolom	Omschrijving
Inrichting	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het Inrichtingsportaal. De variabelen:
		%zaaknr% met het OpenWave inrichtingsnummer
		%dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Inrichtingen EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het inrichtingsportaal zichtbaar en enabled
Inspecties	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> linksonder op het detailscherm van een inspectietraject. De variabelen:
		%zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de trajectstartdatum
		%zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de trajectstartdatum
		%zaaknr% met de OpenWave zaakcode (die van het inspectietraject)
		%dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode) van het inspectietraject
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de module EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> linksonder op het detailscherm van een inspectietraject zichtbaar en enabled
MilieuGebruik	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal Milieu/Gebruik. De variabelen:
		%zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum
		%zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum
		%zaaknr% met de OpenWave zaakcode
		%dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de Milieu/Gebruik EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled

Item	Kolom	Omschrijving
Omgeving	Tekst	De link die gestart wordt vanuit de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal omgeving. De variabelen:
		%zaakjaar% wordt daarbij vervangen met het jaar (yyyy) van de aanvraagdatum
		%zaakjaar% met de jaarmaand (yyyymm) van de aanvraagdatum
		%zaaknr% met de OpenWave zaakcode
		%dmsnr% met het externe zaaknummer (dvintzaakcode)
		%postcode% met de postcode van het locatie-adres
		%huisnummer% met het huisnummer/huisletter/toevoeging van het locatie-adres
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt EN het recht <i>starten van hyperlink vanuit portaal</i> aangevinkt is bij de rechtengroep van de inlogger voor de omgevingszaken, EN <i>Tekst</i> is gevuld, dan is de knop <i>externe link</i> boven aan het zaakportaal zichtbaar en enabled

From:
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_externelink

Last update: 2025/10/03 10:29

