

# Sectie KoppelingNHR

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: koppelingNHR* gerangschikt op item. Zie [NHR bevraging](#).

## Items Configuratie tabel

| Item                      | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AllowAllHostnameVerifier  | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https.                                                                                                                                                                                                              |
| Charset                   | Tekst        | StUF bericht. Hier kan opgegeven worden welke charset in de transport header wordt gebruikt bijv. UTF-8. (default is dat ISO-8859-1).                                                                                                                                                                                                                 |
| ClientCertificaatNaam     | Tekst        | Deprecated. De client-certificaatnaam van het certificaat (zoals die op de map conf staat op de WSAS-server) dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht: vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                    |
| ClientCertificaatPassword | Tekst        | Deprecated. Het (gecrypte) password van het certificaat dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht: vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                         |
| ClientCertificaatType     | Tekst        | Deprecated. Het Certificaattype (default PKCS12) dat nodig is voor goede ontvangst van het StUF-BG 310 bericht: vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                |
| HTTPSoapAction            | Tekst        | SOAP action voor vraag-bericht<br>Voor Competent moet dit zijn: <i>ophalenVestiging</i><br>voor Stuf-BG moet dit zijn:<br><a href="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/vesLv01">http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/vesLv01</a> .<br>LET OP: de SOAP actions kunnen ingesloten moeten zijn met dubbele quotjes.                                 |
| MacLv01                   | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan worden het StUF Bericht voor het opvragen van vestigingen op grond van een KvK-nummer gedaan met de berichtsoort macLv01. In de wizard zal aan de gebruiker alleen zoekwaarde KvK-nummer getoond worden. Staat de instelling uit dan wordt de NHR bevragd met bericht vesLv01 en is op meerdere zoekwaardes de NHR te bevragen. |
|                           | Tekst        | Deze waarde wordt gebruikt voor de sortering (stuurgegevens) van het macLv01 of VesLv01 bericht. Default 2.                                                                                                                                                                                                                                           |
| MessageLog                | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt, dan worden de NHR vraagberichten (zowel Competent als StUF BG) gelogd in de beheertabel tbmessagelog indien ook de algemene instelling <i>Sectie: OWB en Item: messagelog</i> is aangevinkt.                                                                                                                                       |
| Methode                   | Tekst        | Alleen de waardes <i>StUF-BG 310</i> of <i>Competent</i> zijn toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Item                    | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan begrijpt het programma dat de koppeling actief is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | Getal 1      | De wizard voor het ophalen van de gegevens heeft een te bepalen bereik waarvoor een default in te stellen is met de getallen 1.0, 2.0 of 3.0. Indien leeg dan is de default: 1.0                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ontvanger_administratie | Tekst        | Deprecated Stuurgegevens StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ontvanger_applicatie    | Tekst        | Deprecated Stuurgegevens StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ontvanger_gebruiker     | Tekst        | Deprecated Stuurgegevens StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ontvanger_organisatie   | Tekst        | Deprecated Stuurgegevens StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ontvangstadres          | Tekst        | Deprecated. Het endpoint voor het StUF-BG 310 bericht: vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PostbusnrInHuisnr       | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt, dan wordt bij NHR (en BRP) controle indien het om een postbusadres gaat, het postbusnummer in het veld <i>huisnummer</i> geplaatst i.p.v. in veld <i>straatnaam</i> . Dit geldt vanaf 1.28 ook voor de binnenkomende DSO berichten: indien initiatiefnemer of gemachtigde een postbusnummer heeft dan wordt dit bij de contactpersoon opgeslagen als straatnaam Postbus en bij huisnummer het Postbusnummer. |
| Zender_administratie    | Tekst        | Deprecated Stuurgegevens StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zender_applicatie       | Tekst        | Deprecated Stuurgegevens StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zender_gebruiker        | Tekst        | Deprecated Stuurgegevens StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zender_organisatie      | Tekst        | Deprecated Stuurgegevens StUf vraagbericht vesLv01. Deze instelling is nu per gemeente te doen in de beheertabel tb33gemeente bij de kopjes <i>NHR-gegevens</i> .                                                                                                                                                                                                                                                               |

NHR

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_koppelingnhr](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.33/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelingnhr)

Last update: 2025/10/03 10:29

