

Kaart

FlexMap

Met ingang van versie 1.32 kent OpenWave een nieuwe manier van tonen van en tekenen op een kaart: de FlexMap. Deze FlexMap wordt getoond indien

- de instelling *Sectie: Programma* en *Item: Flexmap* aangevinkt is.
- EN de instelling *Sectie: Programma* en *Item: ToonKaart* aangevinkt is
- EN de kolom info van de instelling *Sectie: Programma* en *Item: Toonkaart* leeg is (hier kan namelijk de URL van een externe kaartviewer staan).

De FlexMap wordt altijd gebruikt voor het tekenen en opslaan van punten of contouren. Bij het oproepen van een FlexMap kaart worden de Geo-data getoond op basis van een xml. Deze xml's zijn door een functioneel beheerder aanpasbaar en ook nieuw te maken.

Zie: [Flexmap \(technische\) Beschrijving](#)

Externe kaartviewer

Voor het gebruik van een externe kaartviewer moet:

- De instelling *Sectie: Programma* en *Item: ToonKaart* aangevinkt zijn.
- En in *Getal2* van deze instelling moet de opstart zoomwaarde genoteerd worden.
- En de kolom *Info* van *Sectie: Programma* *Item: Toonkaart* moet een gevulde waarde hebben met de URL van de externe kaartviewer die geopend moet worden

Zie: [Externe Kaartviewer](#).


DEPRECATED!! Interne (oude) kaartviewer

De oude interne kaartviewer wordt aangeroepen indien

- De instelling *Sectie: Programma* en *Item: ToonKaart* aangevinkt is.
- De kolom info van de instelling *Sectie: Programma* en *Item: Toonkaart* leeg is
- De instelling *Sectie: Programma* en *Item: Flexmap* **NIET** aangevinkt is.

Zie: [DEPRECATED!! Interne \(oude\) Kaartviewer](#).

[Geo/Kaart](#)



From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - **Documentatie**

Permanent link:
<https://acc-doc.open-wave.nl/oldstable/applicatiebeheer/probleemoplossing/module overstijgende schermen/kaart>

Last update: **2026/07/20 10:40**

