

Sectie ErkendeMaatregelen

Waarschuwing

DEPRECATED

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: ErkendeMaatregelen* gerangschikt op item. Zie [Erkende Maatregelen](#).

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
charset	Tekst	Default UTF 8. Komt bovenaan de xml-vraag-berichten te staan.
datumVanaf	Tekst	In dit tekstveld (!) komt datum/tijd van het laatste moment dat OpenWave de lijst met inrichtingen uit RVO die nieuwe maatregelen hebben gemeld, heeft opgehaald. Het formaat moet zijn: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss .
clientcertificaatnaam	Tekst	Naam van certificaat dat gebruikt wordt voor berichtenverkeer met RVO.
clientcertificaatpassword	Tekst	Password van certificaat dat gebruikt wordt voor berichtenverkeer met RVO.
certificaattype	tekst	Type van certificaat dat gebruikt wordt voor berichtenverkeer met RVO (default PKCS12).
DnkeyVanOmgevingsZaakType	Getal1	De dnkey van de soort omgevingszaak uit tbsoortomgverg die geldt voor de melding erkende maatregelen.
DocMapIncDocroot	Tekst	De map waarop de PDF moet worden geplaatst indien geen spraken van StUF zaak/DMS.
DocumentStatus	Tekst	Onder welke status het op te halen EK-document moet worden geregistreerd (in geregistreerde documenten of DMS).
Documenttype	Tekst	Onder welke type het op te halen EK-document moet worden geregistreerd (in geregistreerde documenten of DMS).
DocVertrouwelijkheid	Tekst	Onder welke vertrouwelijkheid het op te halen EK-document moet worden geregistreerd (in geregistreerde documenten of DMS).
Endpoint	Tekst	Het endpoint bij het RVO voor de vraagberichten: vraagGegevensIndividueleInrichtingRequest en vraagLijstInrichtingIdsRequest.
KeyElekVerbruiktot50000	Getal1	Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks elektragebruik tot 50000 kWh.
KeyElekVerbruiktot200000	Getal1	Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks elektragebruik van 50000 kWh tot 200000 kWh.
KeyElekVerbruikvanaf200000	Getal1	Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks elektragebruik vanaf 200000 kWh.

Item	Kolom	Omschrijving
KeyGasVerbruiktot25000	Geta1	Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks gasgebruik tot 25000 M3.
KeyGasVerbruiktot75000	Geta1	Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks gasgebruik vanaf 25000 tot 75000 M3.
KeyGasVerbruikvanaf75000	Geta1	Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks gasgebruik vanaf 75000 M3.
MessageLog	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt (en de instelling <i>Sectie: OWB</i> en <i>Item: MessageLog</i> staat ook aangevinkt) dan worden de vraag- en antwoordberichten gelogd in tbmessagelog.
OIN	Tekst	Het OIN-nummer van de organisatie die de meldingen opvraagt.
	Info	De naam van de organisatie die de meldingen opvraagt (die hoort bij het OIN-nummer).
RolContactadres	Tekst	Een verwijzing naar de kolom dvcode van tbadressoort. De rol die hoort bij de erkende maatregelen-contactadressen bij de inrichting.

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/dev/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_erkendemaatregelen?rev=1784103392

Last update: 2026/07/15 11:07

