


Cyclische Toezicht: controle frequentie



De bruine gekleurde blokken slaan op tabellen die via het beheerportaal *Inrichtingenbeheer* kunnen worden benaderd. De blauwe blokken zijn benaderbaar via het inrichtingsportaal en aldaar de tegel *SBI*.

Indien het gaat om het **afsluiten van een inspectietraject** bij een inrichting EN de aanleiding/soort inspectie verwijst naar een soort met de eigenschap Cyclisch = 'M' zie ([Sluiten en Nieuw aanmaken Inspectietraject](#)) dan zal het programma zelf een nieuwe datum voorstellen voor een nieuw traject. Hiervoor zijn de volgende instellingen van toepassing (de tabel Tb33gemeente wordt gevuld geleverd):

Ditzelfde gebeurt indien bij **het afsluiten van een hoofdzaak de tabel tbomgvergunning** het zaaktype is gedefinieerd als Cyclisch Toezicht. Hiertoe moet de kolom *soort procedure* (tbsoortomgverg.dvsoortproc) van het betreffende zaaktype worden gevuld met de 'C' van Cyclisch Toezicht.

OpenWave kijkt bij het afsluiten van de omgevingszaak (wanneer afhandel- c.q. besluitdatum wordt gevuld) of:

- Het zaaktype van de soort Cyclisch Toezicht is
- EN of de af te sluiten zaak gekoppeld is aan een inrichting.

Wanneer beiden waar zijn, zal OpenWave aan de gebruiker in de wizard SluitZaak vragen of er automatisch een vervolgzak gemaakt moet worden (van hetzelfde zaaktype) op grond van de cyclische eenheid en aantal (zie detailscherm van inrichting).

De vervolgzak wordt gemaakt op dezelfde locatie met overname van team, accountmanager, bevoegd gezag e.d., waarbij de actieve dossierbehandelaar (in behandeling bij) wordt gevuld met de defaultbehandelaar van het zaaktype. Tevens worden de contactpersonen, productinformatie, locaties

gekopieerd en worden gekoppelde processen en checklists alvast aangemaakt. Omdat de nieuwe zaak vanzelf in de toekomst speelt wordt er nog geen DMS zaakcode opgehaald.

Controle frequenties

In het beheerportaal *Inrichtingenbeheer* dienen de controle frequenties gevuld te worden in de codetabel TbMilurgentie (tegel *Urgentieklassen controlefrequentie*):

Met de urgentieklasse wordt de termijn vastgesteld (kolommen aantal en eenheid) waarop automatisch bij een inrichting bij afsluiting van een cyclische inspectie-kaart een nieuw inspectietraject wordt gemaakt. Het programma berekent dan automatisch een nieuw inspectietraject.



Identifier	Codering	Urgentieklasse	Eenheid	Cyclus	Vervallen
1	best	Risico laagst en naleving best	3	10	
2	goed	Risico laag en naleving goed	3	5	
3	gemiddeld	Combinatie Risico /Naleefgedrag gemiddeld	3	2	
4	slecht	Risico groot en naleefgedrag slecht	3	1	

De toezicht/controle frequenties kunnen opgegeven worden in jaren, maanden, weken of dagen.

In het detailscherm van een controle frequentie kunnen de afwijkingen worden gedefinieerd per gemeente. Bijvoorbeeld: 'gemiddeld' kan worden gedefinieerd als één's per twee jaar, behalve voor gemeente X, want daar betekent 'gemiddeld' eens per 3 jaar.

Koppelen van controle frequenties aan branches

De controle frequenties kunnen gekoppeld worden aan een branche in het beheerportaal *Inrichtingenbeheer* onder de tegel *LHS/Besturingsmodel* (TbInpsBesturingsmodel). De tegel is een trigger voor een lijst met betekenissen van branches.

Besturingsmodel
BOUW001
Wonen Cat. 1 < 50.000

Branche	Code	Omschrijving branche	(M)ilieu of (B)ouw	Factor Effect/risico	Factor Naleving	Effect * Naleving
	BOUW001	Wonen Cat. 1 < 50.000	M	5.5	5.0	27,50

Code controlefrequentie: 4 Vervaldatum:

OpenWave 1.14.3 / 3.1.18

Koppelen van branches aan SBI-code

Zie ook [sbi-coderingen](#).

SBI
0124.2
VNG

SBI	SBI-code	SBI-lijst	Milieu cat.	Vervallen per
	0124.2	VNG	4.0	

Fokken en houden van pluimvee: opfokkippen en mestkuikens

Hindercircels	Geur	Stof	Trilling	Geluid	Gevaar
	200	30		50	0

**Besturingsmodel
branche**

Branchecode	Branche	hoort bij (M)ilieu of (B)ouw	Effect/risico-factor	Nalevingfactor	Effect * Nalevingfactor
WM002	Fokken en houden van dieren (GPBV)	M	7.1	6.8	48,28

Code controlefrequentie: 2

OpenWave 1.14.x / 3.1.18

In het Inrichtingenbeheer onder tegel *SBI-coderingen* kan men per SBI-codering de code van de controle frequentie opgeven.

Als dit gedaan is, zal het kiezen van een SBI code bij een inrichting resulteren in daarmee mede de controle frequentie bepalen voor de inrichting. Een voorbeeld:

Inrichting 2280000280, De lachende waard Melkade 3017 A, Ederveen				Opties ▼
Inrichting	Nummer	Naam		Moeder-Inrichting
	2280000280	De lachende waard		
Handels-register	ID OpenWave	IPPC-berijfsnr		Compartment
	4785			
Status	Afgesloten	Einddatum	Geblokkeerd	
Wet- en regelgeving	Typering act.besluit		Juridische indicatie	
	Activiteitenbesluit type C			
Controle frequentie	Bevoegd gezag	Bouwbesluit 2012	Vervoersplan uitgevoerd	
	Gemeente			
Classificering	Voorschriften toereikend	Vergunning dekkend	Voldoet aan EED?	
	Ja Nee * n.n.b.	Ja Nee * n.n.b.	Ja Nee * n.n.b.	
Hyperlink	Codering	Urgentie/controleklasse	Cyclische	Inspectie
	4	BUGM 4	1	3
Keten	Codering	Nalevingsgedrag	Afwijking	Eenheid
	120MD	Aangepaste controle freq. 120 maanden		D
Hyperlink	Soort object/inrichting/bedrijf	Hoofdsbj	Branche	contr.klasse
	HISTORIE	0124.2	Fokken en houden van dieren (GPB)	
Hyperlink	Gebied	Type	ippc ippc-categorie	mja e-prtr eprtr-categorie
	EDERVEEN-BUITENGE.	Wijkindeling		
Hyperlink	Aantal werknemers	> 500 bez. per dag	> 1.000.000 transp.km	Rud bev/rav/rv brzo rrgs
Hyperlink	map op fleshare			
	\\OXYGEN\Organisatie\Wave\Testen\sjablonen\outputdemo2\inrichting\2280000280\inspecties			
Keten	Dossier DC	Milieu-archiefnummer		
		1356		

inspecties

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/dev/applicatiebeheer/probleemoplossing/programmablokken/cyclische_inspecties?rev=1784103390

Last update: **2026/07/15 10:16**

