

# Sectie ErkendeMaatregelen

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de *Sectie: ErkendeMaatregelen* gerangschikt op item. Zie [Erkende Maatregelen](#).

## Items Configuratietabel

| Item                       | Kolom | Omschrijving                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| charset                    | Tekst | Default UTF 8. Komt bovenaan de xml-vraag-berichten te staan.                                                                                                                                                  |
| datumVanaf                 | Tekst | In dit tekstveld (!) komt datum/tijd van het laatste moment dat OpenWave de lijst met inrichtingen uit RVO die nieuwe maatregelen hebben gemeld, heeft opgehaald. Het formaat moet zijn: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss . |
| clientcertificaatnaam      | Tekst | Naam van certificaat dat gebruikt wordt voor berichtenverkeer met RVO.                                                                                                                                         |
| clientcertificaatpassword  | Tekst | Password van certificaat dat gebruikt wordt voor berichtenverkeer met RVO.                                                                                                                                     |
| certificaatype             | tekst | Type van certificaat dat gebruikt wordt voor berichtenverkeer met RVO (default PKCS12).                                                                                                                        |
| DnkeyVanOmgevingsZaakType  | Geta1 | De dnkey van de soort omgevingszaak uit tbsoortomverg die geldt voor de melding erkende maatregelen.                                                                                                           |
| DocMapIncDocroot           | Tekst | De map waarop de PDF moet worden geplaatst indien geen spraken van StUF zaak/DMS.                                                                                                                              |
| DocumentStatus             | Tekst | Onder welke status het op te halen EK-document moet worden geregistreerd (in geregistreerde documenten of DMS).                                                                                                |
| Documenttype               | Tekst | Onder welke type het op te halen EK-document moet worden geregistreerd (in geregistreerde documenten of DMS).                                                                                                  |
| DocVertrouwelijkheid       | Tekst | Onder welke vertrouwelijkheid het op te halen EK-document moet worden geregistreerd (in geregistreerde documenten of DMS).                                                                                     |
| Endpoint                   | Tekst | Het endpoint bij het RVO voor de vraagberichten: vraagGegevensIndividueleInrichtingRequest en vraagLijstInrichtingIdsRequest.                                                                                  |
| KeyElekVerbruiktot50000    | Geta1 | Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks elektragebruik tot 50000 kWh.                                                                                                                              |
| KeyElekVerbruiktot200000   | Geta1 | Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks elektragebruik van 50000 kWh tot 200000 kWh.                                                                                                               |
| KeyElekVerbruikvanaf200000 | Geta1 | Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks elektragebruik vanaf 200000 kWh.                                                                                                                           |
| KeyGasVerbruiktot25000     | Geta1 | Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks gasgebruik tot 25000 M3.                                                                                                                                   |
| KeyGasVerbruiktot75000     | Geta1 | Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks gasgebruik vanaf 25000 tot 75000 M3.                                                                                                                       |

| Item                     | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KeyGasVerbruikvanaf75000 | Geta1        | Dnkey uit tbmilverbruikcat die staat voor jaarlijks gasgebruik vanaf 75000 M3.                                                                                            |
| MessageLog               | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt (en de instelling <i>Sectie: OWB</i> en <i>Item: MessageLog</i> staat ook aangevinkt) dan worden de vraag- en antwoordberichten gelogd in tbmessageLog. |
| OIN                      | Tekst        | Het OIN-nummer van de organisatie die de meldingen opvraagt.                                                                                                              |
|                          | Info         | De naam van de organisatie die de meldingen opvraagt (die hoort bij het OIN-nummer).                                                                                      |
| RolContactadres          | Tekst        | Een verwijzing naar de kolom dvcode van tbadressoort. De rol die hoort bij de erkende maatregelen-contactadressen bij de inrichting.                                      |

From:  
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/oldstable/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_erkendemaatregelen](https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/oldstable/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_erkendemaatregelen)

Last update: 2026/07/15 09:55

