

Lijst Alle locaties

Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit het openingsportaal (zie tegeldefinitie hieronder). De lijst toont alle locatie-adressen die in OpenWave bekend zijn. Met behulp van de filter bovenin het scherm kan het resultaat van de lijst gefilterd worden op Straat en Kadaster.

Werking filters in deze lijst

Er zijn twee algemene filtermogelijkheden in het scherm *Alle locaties*:

- filter op **Straat**: deze filter geeft de gebruiker de mogelijkheid om alleen alle locaties binnen een gemeente, woonplaats en/of straat te zien
- filter op **Kadaster**: deze filter geeft de gebruiker de mogelijkheid alleen locaties binnen een bepaalde kadastrale gemeente, sectie en/of perceelnummer te zien.

Definitie

- Voor de definitie van de lijst en knoppen zie beheertegel *Tabellen standaardapi* (tbsysstandardtable.dvcode = opening_allelocaties).
- De lijst-schermidentificer is: MDLC_getOLVwfrmLokaties.xml (zie beheertegel *Schermkolomdefinitie tabellen standaard-api*).
- De onderliggende view is: vwfrmlokaties.
- De schermidentificer van de filterblokken is: MDFC_getOLVwfrmLokaties.xml (zie beheertegel *Schermkolomdefinitie tabellen standaard-api*).

Bijzondere kolommen

- de eerste kolom wordt gevuld met een stop/blokkeericoontje indien het adres is vervallen
- de tweede kolom wordt gevuld met het monumenticoontje indien het adres aangeduid is als een monument.
- de derde kolom wordt getoond met een alert-icoontje indien op het locatieadres (tbperceeladressen) de kolom dvalert gevuld is met een tekst.

Error

Het scherm geeft een foutmelding, indien:

- er mogelijk een zelf gedefinieerde schermindeling gebruikt wordt (zie [Scherm\(kolom\)definitie](#)) die niet valide is
- de inlogger geen kijkrechten heeft op Locatie-adressen.

Triggers

Dubbel klikken op een regel opent het detailscherm van de locatie. Altijd enabled. Daadwerkelijk

wijzigen van de kaart echter alleen mogelijk indien inlogger het recht heeft op perceeladressen wijzigen.

Triggers linksonder

- Nieuw(e) locatie-adres(sen) (insert-knop):
 - Zichtbaar indien inlogger rechten heeft voor toevoegen van perceeladressen.
- Nieuw(e) locatie-adres(sen) op deze straat (insert-knop):
 - Zichtbaar indien inlogger rechten heeft voor toevoegen van perceeladressen.
- Locatieadres verwijderen (deleteknop):
 - Zichtbaar indien inlogger rechten heeft om perceeladres te laten vervallen.
- Voeg samen met ander locatieadres uit dezelfde straat:
 - Zichtbaar indien inlogger het recht heeft om perceeladressen samen te voegen.
 - Start de wizard voor samenvoegen van locatieadressen.

Aanmaken van nieuw locatieadres bij insert

Er kan gekozen worden voor **Nieuw(e) locatie-adres(sen) op deze straat** of **Nieuw(e) locatie-adres(sen)**. Beide knoppen starten de wizard *insertLokatieAdres*. Indien gekozen wordt voor locatieadres aanmaken op deze straat, dan zal het programma het adres overnemen van de locatie in het lijstscherf waarop men staat bij klikken op knop *Nieuw(e) locatie-adres(sen) op deze straat*. Indien gekozen voor knop *Nieuw(e) locatie-adres(sen)* dan zal de gebruiker in de wizard *insertLokatieAdres* eerst de locatie moeten doorgeven voor het nieuwe locatieadres. De wizard *insertLokatieAdres* geeft drie opties voor het toevoegen van een nieuw locatieadres (huidige werking): 1. Zelf een adres invoeren, 2. Ophalen één adres uit BAG, 3. Haal alle nieuwe adressen en synchroniseer bestaande met BAG.

Tegeldefinitie

De tegel is standaard als volgt gedefinieerd ([Portal Tegeldefinitie](#)):

- Portaal: *Openingsportaal*
- Kolom: *Hoofdzaken*
- Kopregel: *Alle locaties*
- Dynamisch tegelopschrift:
- Actie: `//getFlexList(SysStandardList,nil,nil,G,opening_allelocaties)/`

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/oldstable/applicatiebeheer/probleemoplossing/module overstijgende schermen/zaken_inrichtingen_locaties/locaties

Last update: 2026/07/15 09:55

