

Sectie Hyperlink_basis

Hieronder de instellingen uit de [configuratietabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Hyperlink_basis* gerangschikt op item. Deze instellingen zijn alleen van belang indien:

- gebruik gemaakt wordt van de fileserver (*Sectie: Documenten en Item: ophalenviafileserver* is aangevinkt) voor het opslaan en ophalen van documenten
- en wanneer gebruik gemaakt wordt van Microsoft IE/ of Edge die als trusted zijn gedefinieerd voor Open-Wave
- en wanneer het IP-adres waarvandaan wordt ingelogd toegang heeft tot de fileserver.

Zie [Hyperlink](#).

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
Bouw	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot (<i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i>) die bij het creëren van een nieuwe bouw/sloopzaak in de kolom <i>dvhyperlink</i> wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de bouw/sloopzaak
Handhaving	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot (<i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i>) die bij het creëren van een nieuwe handhavingszaak in de kolom <i>dvhyperlink</i> wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de startdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de startdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de handhavingszaak
Horeca	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot (<i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i>) die bij het creëren van een nieuwe horecazaak in de kolom <i>dvhyperlink</i> wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de horecazaak
Info	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot (<i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i>) die bij het creëren van een nieuwe infoaanvraagzaak in de kolom <i>dvhyperlink</i> wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de infoaanvraag

Inrichtng	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot (<i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i>) die bij het creëren van een nieuwe inrichting in de kolom dvhyperlink wordt geplaatst, waarbij de variabele %zaaknr% wordt vervangen door het inrichtingsnummer
MilGebr	Tekst	In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot (<i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i>) die bij het creëren van een nieuwe milieu/gebruik zaak in de kolom dvhyperlink wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum
Omgeving	Tekst	%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de milieu/gebruik zaak
		In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot (<i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i>) die bij het creëren van een nieuwe omgevingszaak in de kolom dvhyperlink wordt geplaatst, waarbij de variabelen
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
Overige	Tekst	%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de omgevingszaak
		In de kolom <i>Tekst</i> staat de basismap (beginnend met de documentroot (<i>Sectie: Documenten en Item: documentroot</i>) die bij het creëren van een nieuwe APV/Overige-zaak in de kolom dvhyperlink wordt geplaatst, waarbij de variabelen
	Tekst	%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaakjaar% wordt vervangen door de vier cijfers van het jaar + de twee cijfers van de maand van de ontvangst/aanvraagdatum
		%zaaknr% door de Wave-zaakcode van de APV/Overige-zaak

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_hyperlink_basis

Last update: **2025/05/26 12:28**