

Sectie KoppelingGBA

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: koppelingGBA* gerangschikt op item. Zie [BRP \(GBA\) bevraging](#).

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
AllowAllHostnameVerifier	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https.
Charset	Tekst	StUF bericht. Hier kan opgegeven worden welke charset in de xml header wordt gebruikt bijv. utf-8. (default is dat ISO-8859-1).
HTTPSoapAction	Tekst	De soapaction voor het npsLv01 vraagbericht is http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/npsLv01 . LET OP: de soapactions kunnen ingesloten moeten zijn met dubbele quotjes.
Methode	Tekst	Alleen de waardes <i>StUF-BG 310</i> of <i>Competent</i> zijn toegestaan.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan begrijpt het programma dat de koppeling actief is.
Zender_Applicatie	Getal2	Hier kan het maximum aantal retourobjecten opgegeven worden (default 100) bij StUG BG 310 npsLv01 bericht.
	Tekst	Hier kan de sortering worden opgegeven (default 2) bij StUG BG 310 npsLv01 bericht.
Zender_Gebruiker	Getal1	Indien een waarde 1 of een waarde 2 EN indien zender-gebruiker op de gemeentetabelkaart (tb33gemeente.dvstufnhrzendergeb) in het blok <i>GBAV/BPR Stuf BG stuurgegevens</i> leeg is dan zal OpenWave - indien <i>Getal1</i> de waarde 1 heeft - het stuurgegeven <zender> <gebruiker> in het StUF-bericht npsLv01 vullen met de loginnaam (tbmedewerkers.dvloginnaam) van de inlogger. Indien <i>Getal1</i> de waarde 2 heeft, dan de email van de inlogger (tbmedewerkers.dvemail).

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.30/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_koppelinggba?rev=1704710601

Last update: 2025/05/26 12:29