

# Sectie Satellite

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Satellite* gerangschikt op item.

## Compartiment

Elk compartiment heeft zijn eigen instellingen m.b.t. satellite (beheerportaal-Nieuw: *Compartiment*) Zie [Satellite t.b.v. benadering fileserver](#).

## Items Configuratie tabel

| Item                     | Kolom        | Omschrijving                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AllowAllHostnameVerifier | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen certificaat van de satellite-server bij een verbinding onder https.                            |
|                          | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt zullen de berichten van de Cloud naar de satellite gaan onder httpsauthenticatie.                                                                              |
| ChunkMbsize              | Getal1       | In <i>Geta1</i> komt de grootte van de chunks in Mb te staan. Een document kan namelijk worden opgeknipt in chunks. Alleen een integer is toegestaan (default waarde = 1 Mb).    |
| Domain                   | Tekst        | De domeinnaam van de satellite.                                                                                                                                                  |
| Endpoint_fileserv        | Tekst        | Het endpoint van de satellite-service. Zie onderaan deze pagina.                                                                                                                 |
| HTTPAuthenticatieNaam    | Tekst        | De gebruikersnaam voor https-authenticatie naar de satellite (operationeel indien aangevinkt).                                                                                   |
| HTTPAuthenticatieType    | Tekst        | Type versleuteling van de https-authenticatie. Vooralsnog alleen <i>Basic</i> .                                                                                                  |
| HTTPAuthenticatiePass    | Tekst        | Het wachtwoord bij https-authenticatie naar de satellite.                                                                                                                        |
| MessageLog               | Aanvinkvakje | Indien aangevinkt dan worden de berichten van en naar de satellite gelogd in de beheertabel tbmessagelog (mits ook <i>Sectie: OWB</i> en <i>Item: MessageLog</i> aangevinkt is). |

Het endpoint moet zijn:

```
https://xxxx:yyyy/services/nl.rem.satellite.published.Fileserver.nl.rem.satellite.published.FileserverHttpSoap12Endpoint/
```

Op de plaats van de xxxx en de yyyy ip.nummer en poort.

From:  
<https://doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:  
[https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen\\_inrichten/configuratie/sectie\\_satellite](https://doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.31/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_satellite)

Last update: 2025/10/03 10:29

