

Sectie Satellite

Hieronder de instellingen uit de [configuratie tabel](#) (tbinitialisatie) van de *Sectie: Satellite* gerangschikt op item.

Compartiment

Elk compartiment heeft zijn eigen instellingen m.b.t. satellite (beheerportaal-Nieuw: *Compartiment*) Zie [Satellite t.b.v. benadering fileserver](#).

Items Configuratie tabel

Item	Kolom	Omschrijving
AllowAllHostnameVerifier	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen certificaat van de satellite-server bij een verbinding onder https.
	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt zullen de berichten van de Cloud naar de satellite gaan onder httpsauthenticatie.
ChunkMbsize	Getal1	In <i>Geta1</i> komt de grootte van de chunks in Mb te staan. Een document kan namelijk worden opgeknipt in chunks. Alleen een integer is toegestaan (default waarde = 1 Mb).
Domain	Tekst	De domeinnaam van de satellite.
Endpoint_fileservers	Tekst	Het endpoint van de satellite-service. Zie onderaan deze pagina.
HTTPAuthenticatieNaam	Tekst	De gebruikersnaam voor https-authenticatie naar de satellite (operationeel indien aangevinkt).
HTTPAuthenticatieType	Tekst	Type versleuteling van de https-authenticatie. Vooral nog alleen <i>Basic</i> .
HTTPAuthenticatiePass	Tekst	Het wachtwoord bij https-authenticatie naar de satellite.
MessageLog	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de berichten van en naar de satellite gelogd in de beheertabel tbmessagelog (mits ook <i>Sectie: OWB</i> en <i>Item: MessageLog</i> aangevinkt is).

Het endpoint moet zijn:

```
https://xxxx:yyyy/services/nl.rem.satellite.published.Fileserver.nl.rem.satellite.published.FileserverHttpSoap12Endpoint/
```

Op de plaats van de xxxx en de yyyy ip.nummer en poort.

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - **Documentatie**

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/openwave/1.32/applicatiebeheer/instellen_inrichten/configuratie/sectie_satellite?rev=1732597926

Last update: **2025/05/26 12:29**