

Installaties Lijst

De schermidentificer is: MDLC_getOmgInstallatiesList.xml.

Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit:

- het zaakportaal omgevingsdetail (tegel *Installaties*). De lijst toont de installaties die toegekend zijn aan de Omgevingszaak
- het zaakportaal milieu/gebruik (tegel *Installaties*). De lijst toont de installaties die toegekend zijn aan de Milieu/Gebruikszaak

De bron van de lijst is de tabel tbomgbwinstallaties.

Probleem

Het scherm geeft een foutmelding indien er is mogelijk een zelf gedefinieerde schermindeling gebruikt (zie [Scherm\(kolom\)definitie](#)) die niet valide is.

Rechten

Voor het tonen van de lijst vanuit het zaakportaal OmgevingsDetail dient de inlogger lid te zijn van een rechtengroep die kijkrechten heeft op preparaties/installaties voor de Omgevingszaken.

Voor het tonen van de lijst vanuit het zaakportaal MilieuGebruikDetail dient de inlogger lid te zijn van een rechtengroep die kijkrechten heeft op preparaties/installaties voor de Milieu/Gebruikszaken.

Triggers

- knop installaties **Toevoegen/wegnemen**:
 - de knop is zichtbaar indien de inlogger lid is van een rechtengroep die insert rechten heeft op preparaties/installaties (voor de betreffende module)
 - de knop is enabled indien de bovenliggende zaak niet is geblokkeerd.
- knop installaties **Verwijderen**:
 - de knop is zichtbaar indien de inlogger lid is van een rechtengroep die verwijderrechten heeft op preparaties/installaties (voor de betreffende module)
 - de knop is enabled indien de bovenliggende zaak niet is geblokkeerd.

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/doku.php/stable/applicatiebeheer/probleemoplossing/module overstijgende schermen/installaties_lijst

Last update: 2026/07/15 10:15

