

Gebouwen Lijst

De schermidentificer is: MDLC_getMilVergGebouwList.xml.

Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit:

- het zaakportaal milieu/gebruik (tegel *Gebouwen*). De lijst toont de gebouwen van de milieu/gebruikszaak
- het zaakportaal bouw/sloop (tegel *Gebouwen*). De lijst toont de gebouwen van de omgevingzaak (die geconvreterd zijn uit de oude bouw/sloop zaken).

De bron van de lijst is de tabel tbgebouwen.

Probleem

Het scherm geeft een foutmelding indien er is mogelijk een zelf gedefinieerde schermindeling gebruikt (zie [Scherm\(kolom\)definitie](#)) die niet valide is.

Rechten

Voor het tonen van de lijst vanuit het zaakportaal MilieuGebruikDetail dient de inlogger lid te zijn van een rechtengroep die kijkrechten heeft op preparaties/installaties voor de Milieu/Gebruiksaken.

Voor het tonen van de lijst vanuit het zaakportaal BouwSloopDetail dient de inlogger lid te zijn van een rechtengroep die kijkrechten heeft op preparaties/installaties voor de Omgevingzaken.

Triggers

- knop gebouw **Toevoegen**:
 - de knop is zichtbaar indien de inlogger lid is van een rechtengroep die insert rechten heeft op preparaties/installaties (voor de betreffende module)
 - de knop is enabled indien de bovenliggende zaak niet is geblokkeerd.
- knop gebouw **Verwijderen**:
 - de knop is zichtbaar indien de inlogger lid is van een rechtengroep die verwijderrechten heeft op preparaties/installaties (voor de betreffende module)
 - de knop is enabled indien de bovenliggende zaak niet is geblokkeerd.

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
https://acc-doc.open-wave.nl/oldstable/applicatiebeheer/probleemoplossing/module_overstijgende_schermen/gebouwen_lijst?rev=1784102113

Last update: 2026/07/15 11:07

