

Gebouwen Lijst

De schermidentificer is: MDLC_getMilVergGebouwList.xml.

Dit scherm kan worden aangeroepen vanuit:

- het zaakportaal milieu/gebruik (tegel *Gebouwen*). De lijst toont de gebouwen van de milieu/gebruikszaak
- het zaakportaal bouw/sloop (tegel *Gebouwen*). De lijst toont de gebouwen van de bouwsloopzaak.

De bron van de lijst is de tabel tbgebouwen.

Probleem

Het scherm geeft een foutmelding indien er is mogelijk een zelf gedefinieerde schermindeling gebruikt (zie [Scherm\(kolom\)definitie](#)) die niet valide is.

Rechten

Voor het tonen van de lijst vanuit het zaakportaal MilieuGebruikDetail dient de inlogger lid te zijn van een rechtengroep die kijkrechten heeft op preparaties/installaties voor de Milieu/Gebruiksaken.

Voor het tonen van de lijst vanuit het zaakportaal BouwSloopDetail dient de inlogger lid te zijn van een rechtengroep die kijkrechten heeft op preparaties/installaties voor de Bouwsloopzaken.

Triggers

- knop gebouw **Toevoegen**:
 - de knop is zichtbaar indien de inlogger lid is van een rechtengroep die insert rechten heeft op preparaties/installaties (voor de betreffende module)
 - de knop is enabled indien de bovenliggende zaak niet is geblokkeerd.
- knop gebouw **Verwijderen**:
 - de knop is zichtbaar indien de inlogger lid is van een rechtengroep die verwijderrechten heeft op preparaties/installaties (voor de betreffende module)
 - de knop is enabled indien de bovenliggende zaak niet is geblokkeerd.

From:
<https://acc-doc.open-wave.nl/> - Documentatie

Permanent link:
<https://acc-doc.open-wave.nl/openwave/1.32/applicatiebeheer/probleemoplossing/module overstijgende schermen/gebouwen lijst?rev=1752762333>

Last update: 2026/07/15 11:07

